

Gerät verbinden

- Die Pedale müssen einmalig in Bewegung gebracht werden, um den Bluetooth-Chip zu aktivieren
- Das Gerät wird in der App angezeigt. Bike auswählen um eine Verbindung herzustellen
- Anschließend „Fortsetzen“.
- Verbindung ist hergestellt





Kalibrierung

1. Kalibrierung starten
2. Widerstandsrad nach oben und bestätigen
3. Widerstandsrad nach unten und bestätigen
Kalibrierung abgeschlossen





Einstellung der angezeigten Werte

- Eine der bereits voreingestellten Werte auswählen
- Anschließend werden alle verfügbaren Werte angezeigt. Hier auswählen durch welche Anzeige die ursprüngliche ersetzt werden soll.



Verbindung mit Bluetooth Brustgurt

- Unter Einstellungen die Bluetooth-Übertragung aktivieren
- Unter „Geräte einrichten“ wird der Herzfrequenz-Sensor angezeigt. Zum Verbinden berühren.
- Die Herzfrequenz wird jetzt angezeigt. Falls noch nicht vorhanden, kann diese Anzeige hinzugefügt werden (siehe „Einstellung der angezeigten Werte“).



Verbindung mit Zwift

Diese Erweiterung ist aktuell nur für die Android Version der Nohrd Bike App möglich.

- Verbindung vom Handy/Tablet zur Nohrd Bike App herstellen
- In der App unter Einstellung die Bluetooth Übertragung aktivieren (Screenshot 1).
- Über ein zweites Gerät (Tablet, Laptop, Ipad) Zwift starten und das Nohrd Bike verbinden (Siehe Screenshot 2).

